راهنمای نصب KVM در ابونتو

اگر روی سیستم میخواهید نصب کنید باید در قسمت بایوس قابلیت virtualization را Enable کنید.

اگر می خواهید در Vmware نصب کنید ابتدا باید گزینه های مربوط به virtualization آن را فعال کنید.

تست اینکه CPU از قابلیت مجازی سازی پشتیبنی میکند یا نه!

egrep -c '(vmx|svm)' /proc/cpuinfo

اگر در خروجی ۰ نمایان شد یعنی از قابلیت مجازی سازی پشتیبانی نمیکند.

اگر در خروجی ۱ یا بیشتر نمایان شد یعنی از مجازی سازی پشتیبانی میکند. علاوه بر این بیانگر ۶۴ بیتی بودن cpu نیز می باشد.



یا از دستور زیر استفاده کنید:

egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo

اگر چیزی نشان نداد یعنی CPU از مجازی سازی پشتیبانی نمی کند و همینجا باید کار را متوقف کنید و اگر خروجی مطابق تصویر زیر نشان داده شد میتوانید ادامه دهید. VMS برای CPUهای INTEL میباشد و SVM برای CPUهای AMD.



این دستور تمام نرم افزارهای مورد نیاز و وابستگی های آن را نصب میکند.

apt-get install qemu-kvm libvirt-bin ubuntu-vm-builder bridge-utils kvm virtviewer virt-manager virt-top uuid

بعد از کامل شدن نصب بهتره تمام نرم افزار ها و سیستم ری استارت بشن، زیرا ممکن است با خطاهای غیرقابل پیش بینی مواجه شوید، مثل به آرامی اجرا شدن ماشین های مجازی.

یکی از ویژگی های KVM این است که دو تا ماژول را هنگام نصب در کنار هسته ایجاد میکند که بعد از ری استارت شدن سیستم به همراه هسته KVM هم اجرا می شود. این ماژول ها را می توان در ترمینال با دستورهای زیر بررسی کرد.

lsmod	grep	kvm

که خروجی آن معمولا به صورت زیر هست:

😣 🗐 🗊 root@ubuntu	:~		
root@ubuntu:~# lsmo	d grep k	VM	
kvm_intel	132891	0	81
root@ubuntu:~#	443165	1	KVM_intel

برای اجرای KVM نیاز هست که سرویس Libvirt-bin در پسزمینه لینوکس اجرا باشد، برای بررسی آن میتوان دستور زیر رو وارد کرد.

service libvirt-bin status

اگر این سرویس اجرا نبود با دستور زیر آن را اجرا کنید:

service libvirt-bin start

Libvirt یک API، سرویس (daemon) و ابزار مدیریتی اپن سورس برا مدیریت پلتفرم مجازی سازی است.همچنین میتواند برای مدیریت QMEU ، Vmware ESX ،Xen ،KVM و دیگر تکنولوژی های مجازی سازی استفاده شود این API ها به طور گسترده ای در مرتب سازی لایه Hypervisor برای توسعه یک راه حل با پایه Cloud استفاده می شود.

در زمان فرایند نصب یک گروه با نام libvirt ایجاد می شود که نیاز هست تا یوزرها را به آن اضاف کرد تا بتوان به آن دسترسی داشت. در مثال زیر می توان نام یکی از یوزرهایی که عضو گروه libvirt شده را مشاهده کنید، برای این کار لازم است با یوزر مورد نظر به سیستم لاگین کنید و در ترمینال دستور id را وارد کنید.



برای انجام اینکار می توان به ترتیب زیر عمل کرد:

در مثال زیر یوزری که قبلا به نام ahmad ایجاد کرده بودیم را عضو گروه libvirt می کنیم.

adduder ahmad libvirt

بعد از اجرای این دستور، از لینوکس log off کنید و دوباره با یوزر احمد log in کنید. اجرای این دستور بعد از لاگین کردن باید لیست خالی از ماشین های مجازی را مشاهده کنید. این نشان می دهد که همه چیز به درستی کار میکند.

Virsh -c qemu:///system list



سیستم های مجازی رو به راحتی می توان کانفیگ کرد، از دو ابزار که یکی از طریق خط فرمان با نام virt-install و دیگری محیط گرافیکی با نام virt-manager را ارائه میدهد.

برای استفاده از ابزار گرافیکی میتوان از دو روش استفاده کرد.

در قست Dash عبارت virtual machine manager را تایپ کرد و بر روی آیکن کلید کرده تا پنجره آن باز شود.



روش دوم در ترمینال عبارت vit-manager را تاپ کرده تا مطابق شکل زیر پنجره آن ظاهر شود.



در پنجره باز شده لیستی از ماشین های مجازی موجود در این سیستم را نمایش میدهد. در تصویر بالا یک ماشین مجازی که قبلا ایجاد کرده ایم را مشاهده میکنید.

قبل از اینکه بر روی دکه connect برای ایجاد اتصال کلیک کنید، ابتدا اطمینان حاصل کنید که برای QEMU/KVM هایپروایزر تنظیم شده باشد. همچنین توجه داشته باشید که Virt-manager نیز برای مدیریت مجازی سازی از طریق ریموت شدن به سیستم های دیگر هم استفاده کرد.

برای ایجاد یک ماشین مجازی جدید روی دکمه create a new virtual machine کلیک کنید که در بالا و سمت چپ پنجره virtual machine manager وجود دارد.



در پنجره باز شده نامی که می خواهید به ماشین مجازی اختصاص دهید را مشخص نمایید و روشی که می خواهید از فایل نصب استفاده کنید را مشخص نمایید.

8 New VM
Create a new virtual machine Step 1 of 5
Enter your virtual machine details
Name: WindowsXP
Connection: localhost (QEMU/KVM)
Choose how you would like to install the operating system
Eocal install media (ISO image or CDROM)
 Network Install (HTTP, FTP, or NFS)
 Network Boot (PXE)
 Import existing disk image
Cancel Back Forward

توجه دشته باشین که در زیر فیلد :Name نوع ارتباط نشان داده می شود. (در این تصویر QEMU/KMV می باشد). اگر ارتباط روی سیستم شما QEMU را نمایش می دهد، سیستمتان از قابلیت مجازی سازی INTEL-VT یا AMD-V پشتیبانی نمی کند، یا این ویژگی در قسمت بایوس سیستم غیر فعال می باشد. با شروع این مورد ماشین های مجازی درون شبیه ساز QEMU اجرا می شوند و از مجازی سازی که مبتنی بر سرعت بیشتر سخت افزار که توسط KVM ارائه می شود استفاده نمی کند.

دراین قسمت محلی که از آنجا می توان فایل سیستم عامل را به ماشین جهت نصب شناساند نمایش داده میشود. همچنین نوع و ورژن سیستم عامل هم میتوان انتخاب کرد.

🛞 New VA	4
Cre Step	ate a new virtual machine
Locate your	nstall media DROM or DVD
Medi	a Unknown (/dev/sr1) 🛟
🔘 Use IS	O image:
	▼ Browse
Choose an o	operating system type and version
OS type:	Windows ‡
Version:	Microsoft Windows XP ‡
	Cancel Back Forward

در اینجا مقدار RAM و CPUیی که می خواهید به ماشین مجازی اختصاص دهید را مشخص میکنید.

🛞 New VM	
Create a r Step 3 of 5	new virtual machine
Choose Memory an Memory (RAM): CPUs:	d CPU settings 1024 MB Up to 3021 MB available on the host 2 0 Up to 2 available
	Cancel Back Forward

در اینجا هاردی که میخواهیم به ماشین مجازی بدهیم رو مشخص می کنیم. میتوانیم این مقدار را به طور جدید معرفی کنیم یا از فضایی که قبلا ایجاد شده استفاده کرد.

🛞 New VM
Create a new virtual machine Step 4 of 5
Enable storage for this virtual machine Create a disk image on the computer's hard drive
8.0 ÷ GB
67.4 Gb available in the default location Second Allocate entire disk now (1)
O Select managed or other existing storage
Browse
Cancel Back Forward

در تصویر زیر که آخرین گام در ایجاد یک ماشین مجازی می باشد خلاصه از پیکربندی های انجام شده یا چکیده ای از اطلاعات نمایش می دهد. همچنین تنظیمات پیشرفته تری برای تنظیمات شبکه ای حالت bridge در دسترس می باشد (یعنی ماشین مجازی به کارت شبکه هاست دسترسی مستقیم دارد) جای اینکه از شبکه مجازی در حالت پایه ای NAT استفاده کند. واگر به یک پیکربندی خاصی در MAC آدرس نیاز داشته باشد. اگر گزینه Bridge Networking در گزینه های منوی زیر نشان داده نشد نیاز هست یک سری تنظیمات در اوبونتو ایجاد شود تا این گزینه فعال شود.

8 New VM
Create a new virtual machine Step 5 of 5
Ready to begin installation of WindowsXP
OS: Microsoft Windows XP
Install: Local CDROM/ISO
Memory: 1024 MB
CPUs: 2
Storage: 8.0 Gb /var/lib/libvirt/images/WindowsXP.img
Customize configuration before install
 Advanced options Network selection does not support PXE
Virtual network 'default' : NAT 🛟
Set a fixed MAC address
52:54:00:9f:49:0e
Virt Type: kvm 🛟
Architecture: i686 🛟
Cancel Back Finish

اگر دکمه finish بالا را بزنید فرایند ایجاد ماشین مجازی شروع می شود. مدیریت مجازی سازی قبل از شروع به کار کردن دیسک را ایجاد و تنظیمات ماشـین مجازی را ایجاد می کند. در پنجره اصـلی virt-manager ماشـین مجازی جدید نمایان می شـود. همچنین وضعیت آن را هم می توان مشاهده کرد که در تصویر زیر ماشین مجازی استارت شده.

😕 🗇 💿 Virtual Machine Manager	
🔛 💭 Open 📄 🔟 😈 🔻	
Name 🔻	CPU usage
▼ localhost (QEMU)	
WindowsXP Running	
	4

به صورت پیشفرض یک کنسول برای ماشین مجازی بعد از اجرا برای مخاطب به نمایش در می آید و اگر اینطور نشد برای اینکه یه بنجره جدید باز شـود بعد از انتخاب کردن ماشین مجازی دکمه OPEN که در منوی بالا وجود دارد کلیلک کنید .می توانید پنجره ای مانند تصویر زیر مشاهده کنید.



از این نقطه به بعد به راحتی می توان مراحل نصب سیستم عامل را دونبال کرد. در طی فرایند نصب این مورد رو در نظر داشته باشید بعد از کلیک کردن در پنجره کنسولی که برای ماشین مجازی باز شده، کنترل موس و کیبرد در آن محیط متمر کز می شود. برای خروج از محیط ماشین مجازی و بازگشت به سیستم عامل اصلی نیاز است تا کلید های ترکیبی CTRL+ALT را بزنید.

برای مدیریت ماشین مجازی ایجاد شده می توانید بر روی آن ماشین مجازی راست کلیک کنید و به یک سری از امکانات دسترسی داشــته باشــید. همچنین برای دیدن اطلاعات درباره ماشــین مجازی و پیکربندی سـخت افزار مجازی آن با کلیک بر روی آیکن-i shaped در پنجره ماشین مجازی به این امکان میتوان دست یافت.

😣 🖨 🗊 Ubuntu_Guest	Virtual Machine
Image: Second	Autostart Start virtual machine on host boot up Boot device order Enable boot menu CDROM CDROM CDROM Floppy Floppy The Network (PXE)

اگر به یاد داشته باشید در زمان نصب در جایی اشاره شد که برای استفاده از حالتBridge نیاز هست تا آن راهاندازی شود، در ادامه این کار را انجام خواهیم داد.

تنظيم شبكه با مديريت اتصال Bridge

چند راه مختلف برای دسترسی ماشین های مجازی به شبکه های خارجی وجود دارد. به طور پیش فرض پیکربندی شبکه مجازی به عنوان usermode networking شناخته شده است و ترافیک از حالت NAT با خارج ارتباط دارد. همچنین شما می توانید پیکربندی Bridge Networking را فعال کنید تا هاست از بیرون دسترسی مستقیم به سیستم عامل ماشین های مجازی را داشته باشد.

Usermode networking

در پیکربندی پیشفرض سیستم عامل ماشین های مجازی به سریس های شبکه دسترسی دارند، اما در شبکه دیگر ماشینهای مجازی دیده نخواهد شــد. ماشــین مجازی در اینچنین حالتی فقط یک سـری توانایی دارد، به طور مثال از طریق مرورگر به وب دسترسی دارد. اما قادر نمیباشد دسترسی یک هاست سرور وب را داشته باشد.

بطور پیشفرض سیستم عامل مجازی ip خود را از رنج ip سیستم عامل هاست می گیرد و قادر می باشد از درون سیستم عامل ماشین مجازی به درون هاست ارتباط SSH برقرار کند و با استفاده از SCP نیز فایل کپی کند.

اگر این تنظیمات برای اهداف شما مناسب است به تنظیمات دیگر نیازی ندارید.

Bridge networking

شبکه های حالت Bridge به واسط مجازی اجازه میدهند تا از طریق واسط های فیزیکی به دستگهای به شبک های بیروی اتصال پیدا کنند. این را طوری ایجاد میکند که در نتیجه در شبکه مانند یک هاست معمولی به نظر میرسد.

نکته: شـبکه های Bridge کار نمی کند وقتی دسـتگاه کارت شـبکه (مانند eth1 و ath0) بخواهند برای دسـتگاه کارت وایرلس (ipw3945) استفاده شود. مانند بیشتر درایور های کارت وایرلس که از حالت Bridge پشتیبانی نمی کنند.

ایجاد یک network bridge بر روی هاست

برای ایجاد باید سرویس آن را نصب کنید که برای این کار می توانید از دستور زیر استفاده کنید.

نکته: این سرویس قبلا به همراه سرویس های دیگر نصب کرده ایم.

sudo apt-get install bridge-utils

الان می رویم تا شبکه را پیکربندی کنیم برای اینکه این کار به درستی انجام گردد نیاز هست اول شبکه را متوقف کنیم:

sudo invoke-rc.d networking stop

اگر شما از طریق ریموت به آن اتصال دارید بنابراین نمی توانید شبکه را متوقف کنید. می توانید به جای متوقف ساختن، آن را بعد از پیکربندی مجددا راه اندازی کنید.

برای تنظیم یک واسط bridge در مسیر etc/network/interfaces رفته و با استفاده از یک ویرایشگر دستورات زیر را جایگزین تنظیمات موجود کنید:

auto lo iface lo inet loopback auto eth0 iface eth0 inet manual auto br0 iface br0 inet static address 192.168.0.10 network 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255 gateway 192.168.0.1 bridge_ports eth0 bridge_stp off bridge_fd 0 bridge_maxwait 0

اگر میخواهید از DHCP استفاده کنید:

اگر ماشین مجازی در هاست شما وقتی که از حالت brigde در شبکه استفاده می کند، برای چندثانیه بعد از استارت یا متوقف شدن یک ماشین مجازی KVM فریز(freezes) شده است، به این دلیل است یک bridge لینوکسی از بین تمام واسط هایی که به آنها اتصال دارد کمترین عدد واسط خارجی را به عنوان آدرس سخت افزاری می گیرد.

برای اینکه بدین شکل کار کند خط زیر را به تنظیمات Bridge اضافه کنید.

post-up ip link set br0 address f4:6d:04:08:f1:5f

و f4:6d:04:08:f1:5f جایگزین آدرس سخت افزاری از یک کارت شبکه فیزیکی می شود که همیشه قسمتی از bridge خواهد بود.

این دستورات یک رابط مجازی br0 ایجاد می کند. تنظیمات را ذخیره کرده و از آن خارج شوید.

الان با دستور زیر شبکه را از نو با پیکربندی جدید راه اندازی می کنیم تا تنظیمات جدید اعمال گردد:

sudo /etc/init.d/networking restart

در تصویر زیر میتوانید تنظیمات اعمال شده بر روی کارت شبکه را مشاهده کنید.

	xentex@xentex-virtual-machine: ~	×
	Active Automatic	
File Edit	View Search Terminal Help	
xentex@xe eth0	<pre>entex-virtual-machine:~\$ ifconfig Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:3f:77:38 inet addr:192.168.58.137 Bcast:192.168.58.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe3f:7738/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:53 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:16150 (16.1 KB) TX bytes:14288 (14.2 KB)</pre>	
ιο	Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:48 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:4709 (4.7 KB) TX bytes:4709 (4.7 KB)	
virbr0	Link encap:Ethernet HWaddr ca:d2:8b:0e:2a:59 inet addr:192.168.122.1 Bcast:192.168.122.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)	
xentex@xe	entex-virtual-machine:~\$	