

## ضد ویروس کردن فلش مموری

امروزه فلش مموری ها منبعی برای گسترش ویروس های رایانه ای شده اند و تولید ویروس های رایانه ای جدید سبب شده که آنتی ویروس ها نیز از پس محافظت از آن ها برنیایند.

اصولا ویروسها یک فایل Autorun.inf در روت فلش مموری (منظورم همون صفحه ی اول فلش مموریه که باز میکنید) می سازند این کارخیلی سریع اتفاق می افتد. و نسخه ی اصلی ویروس را در یه فولدر سوپر مخفی جاسازی میکنند و تمام سیستم مارابه این روش آلوده می کنند. و حتی بعضی مواقع آنتی ویروس ما جوابگوی این ویروس نیست. برای رهایی از خطر آلوده شدن مموریتان به ویروس های autorun راهی بسیار ساده و بدون هیچ گونه نرم افزار خاصی وجود دارده که دراختیارتان قرارمی دهیم. امیدواریم ازآن بهرمنند شوید.

۱- ابتدا مموری را به حالت NTFS فرمت نمایید. یعنی ابتدا فلش را فرمت کنید.

۲- به start رفته و سپس گزین Run را اجرا کرده و در کادر عبارت cmd را تایپ کرده و کلید Enter را بزنید تا یک صفحه ی سیاه ظاهر شود. حال در این صفحه

دستور `convert X: /fs:ntfs` را تایپ کنید (در win xp)

و منتظر بمانید تا فلش مموریتان با فرمت NTFS -- فرمت شود.

ممکن است کمی طول بکشد.

۳- به `My Computer > Tools > Folder Options > View` رفته و گزینه ی آخر

Use Simple File Sharing را غیر فعال کنید.

۴- به داخل فلش رفته و به تعداد دلخواه فولدر بسازید. چون دیگر در صفحه

اصلی امکان ساخت پوشه جدید نیست.

۵- از فلش مموری خارج شوید و بر روی آیکن فلش مموری کلیک راست کرده و

گزینه Properties را انتخاب نموده و طبق تصویر زیر، گزینه ها را فعال و

یا غیر فعال کنید. در انتها OK کنید.

۶- حال این بار روی فولدرهای ساخته شده در داخل فلش کلیک راست کرده

و مسیر قبلی را طی کنید، با این تفاوت که این بار باید تمام گزینه های

Allow که در تصویر قبلی دیده میشود را تیکدار و انتخاب نموده.

توجه کنید بر روی پوشه هایی که قبلا ساخته اید باید این کار را بکنید.

و در آخر - Ok کرده و تمام.

حال شما صاحب یک فلش ضد ویروس شدید. و با خیال راحت

در هر سیستمی میتوانید از آن استفاده کنید. البته در این روش معایبی هم



وجود دارد که نسبت به حسن آن ارزشی ندارد. و قابل چشم پوشی است.

معایب:

۱- کپی کردن فایلها به درون Root فلش مموری امکان پذیر نیست.

۲- Send to کردن فایلها به درون فلش مموری امکان پذیر نیست.

۳- استفاده از فلش بر روی دستگاه پخش صوت ماشین امکان پذیر نیست.



REVISED

RECEIVED