



Windows10



۱. سیستم خود را به اینترنت متصل کنید


۲. روی منو wifi در task bar کلیک کنید شبکه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و تیک کنار گزینه connect automatically را بردارید

۳. روی گزینه network & internet setting کلیک کنید پنجره زیر باز میشود




۴. روی گزینه wifi و سپس manage known networks کلیک کنید

۵. شبکه مورد نظر را انتخاب کرده روی گزینه properties کلیک کنید



۶. گزینه connect automatically when in rang را به حالت off در آورید

حالا فقط میتوانید به صورت دستی به شبکه مورد نظر وصل شوید با در نظر گرفتن این موضوع که نیاز به وارد کردن پسورد ندارید



Windows 7

قابلیتی که در ویندوز ۱۰ وجود دارد در ویندوز ۷ وجود ندارد یعنی نمیتونی حالت اتوماتیک رو غیر فعال کنی و بدون وارد کردن پسورد به صورت دستی وارد شبکه شید.

و تنها راه غیر فعال کردن حالت اتوماتیک حذف شبکه است و برای اتصال مجدد باید دوباره اطلاعات شبکه رو وارد کنید.

برای حذف شبکه دستور زیر رو اجرا کنید

Control panel/view network status and tasks /manage wireless networks

شبکه مورد نظرتون رو انتخاب کنید و روی remove کلیک کنید

Windows 8

در ویندوز ۸ شما مجبورید از دستور netsh از Command Prompt برای حذف یک شبکه Wi-Fi ذخیره شده استفاده کنید

فرمان زیر را در Command Prompt اجرا کنید و به جای wifi name نام شبکه مورد نظرتون رو جایگزاری کنید.

```
netsh wlan delete profile name="WiFiName"
```

```
C:\WINDOWS\system32>netsh wlan delete profile name="BTWiFi"  
Profile "BTWiFi" is deleted from interface "Wi-Fi".  
C:\WINDOWS\system32>
```

این فرمان رو اجرا کنید شبکه مورد نظر از کامپیوتر حذف می شود.