

## تنظیمات مناطق و محدوده ها

سه منطقه نیاز داریم: ۱- استان بومی ۲- استان هم جوار ۳- استان غیر هم جوار  
برای ایجاد این منطقه ها، گام های زیر را دنبال کنید:

در پنل مدیریت پرستاشاپ، از منوی **بین المللی گزینه های مکان ها** را انتخاب کنید.

- در بخش **منطقه ها**، سه منطقه جدید با نام (استان بومی، هم جوار و غیر هم جوار) ایجاد کنید،
- در بخش **کشورها**، همه های کشورها بجز ایران را حذف کنید.
- در بخش **استان ها**، کشور را روی ایران تنظیم کنید تا لیست استانها ظاهر شود سپس استان بومی، هم جوار و غیر هم جوار را مشخص کنید.

## مدیریت حامل ها

پر کاربردترین حامل ها و روش های ارسال، پست پیشتاز و پیک موتوری هستند، که روش اول برای سراسر کشور و روش دوم برای شهر و منطقه بومی استفاده می شود.

برای دسترسی به حامل ها باید در پنل مدیریت از منوی **ارسال گزینه های حامل ها** را انتخاب کنید  
**گزینه های مربوط به مدیریت حامل**:

- نام حامل**: نام "پست پیشتاز" و "پیک موتوری" را در این بخش وارد کنید.
- زمان انتظار**: برای زمان انتظار معمولاً اداره پست، حدود ۳ تا ۷ روز کاری، زمان نیاز دارد.
- درجه سرعت**: در این کادر یک عدد بین ۰ تا ۹ می توانید وارد کنید که بیانگر سرعت در جابجایی و تحویل محصول است.  
صفر کمترین و ۹ بیشترین سرعت برای تحویل را نشان می دهد.
- آرم**: یک تصویر و لوگو برای این روش ارسال وارد کنید.
- آدرس پیگیری**: اگر حاملی که استفاده می کنید، سیستم پیگیری دارد و کد رهگیری را صادر می کند، این گزینه را با آدرس آن صفحه تکمیل کنید.

**هزینه های جابجایی**: برای جابجایی و بسته بندی محصولات مبلغی به صورت ثابت درنظر بگیرید.

**ارسال رایگان**: اگر می خواهید محصولات شما به صورت رایگان به دست مشتری برسند، این گزینه را فعال کنید.

**صورتحساب**: می توانید به ۲ شکل صورت حساب را محاسبه کنید، بر اساس وزن یا قیمت.

**مالیات**: هزینه ارسال را با مالیات یا بدون مالیات تعیین کنید.

## ماژول ها

ماژول ها برنامه های کوچک هستند که برای افزایش امکانات سایت یا فروشگاه از آنها استفاده می شود به ماژول ها، افزونه یا **plug-in** نیز گفته می شود. ماژول پاکسازی فروشگاه، ماژول واحد پول تومان و ... نمونه هایی از ماژول ها هستند.  
نصب ماژول در پرستاشاپ به ۲ روش امکان پذیر است:

- **نصب مژوول های موجود در پرستاشاپ:** در پنل مدیریت پرستاشاپ با کلیک بروی گزینه مژوول ها، لیست تمامی مژوول ها قابل مشاهده است. پس از مشاهده مژوول ها رو به روی مژوول مربوطه با کلیک بروی گزینه نصب امکان نصب هریک از آنها فراهم می باشد.
- **نصب مژوول های دانلود شده :** ابتدا مژوول مورد نظر را از سایت مربوطه (سایت هایی که دارای مژوول های معتبر مربوط به پرستاشاپ می باشند) دانلود نموده و در مسیر مشخصی روی کامپیوتر خود ذخیره نمایید. در پنل مدیریت پرستاشاپ بر روی گزینه مژوول ها کلیک نمایید، سپس روی گزینه افودن یک مژوول جدید کلیک نمایید، روی گزینه انتخاب فایل کلیک نمایید حال مسیر فایل مژوول موجود ببروی سیستم خود را انتخاب کرده و سپس روی گزینه بارگذاری این مژوول کلیک نمایید.

### پست الکترونیک (رايانame)

ایمیل یا همان پست الکترونیک به روش ارسال نامه با استفاده از اینترنت گفته می شود email مخفف عبارت electronic mail است. با استفاده از ایمیل می توانید هر نوع پیامی را به صورت های مختلف متنی، صوتی و تصویری ارسال نمایید. حجم محتوایی که توسط ایمیل ارسال می شود، محدود است. با استفاده از ضمیمه کردن می توانید فایل های موردنظر را به ایمیل اضافه و ارسال کنید. برای خواندن ایمیل های دریافتی نیز می تواند با ورود به بخش inbox یا همون صندوق ورودی تمام ایمیل ها را مشاهده کنید.

### كاربرد ايميل چيست؟

- ارسال و دریافت نامه بصورت الکترونیکی
- عضویت در سایت ها
- و ...

### سرвис دهنگان email

برای داشتن ایمیل باید از خدمات سرویس دهنگان ایمیل استفاده کنید. دو مورد از سرویس دهنگان رایگان ایمیل در زیر آمده است.

- سرویس Gmail متعلق به شرکت گوگل با آدرس gmail.com
- سرویس Hotmail متعلق به شرکت مایکروسافت با آدرس Hotmail.com

### آدرس ايميل

آدرس یا نشانی ایمیل به شناسه ای یکتا گفته می شود که در اختیار فرد یا شرکتی که برای اولین بار حساب کاربری ایجاد می کند، قرار می گیرد. این آدرس در واقع برای شناسایی افراد مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از آن می توان ایمیل را ارسال یا دریافت کرد. به عنوان مثال [abrishami@gmail.com](mailto:abrishami@gmail.com) یک آدرس ایمیل است که از سرویس دهنده ی گوگل دریافت شده است. زمانی که بخواهید برای فردی ایمیل ارسال کنید باید این آدرس را در اختیار داشته باشید.

چگونه می توان یک آدرس ایمیل را از آدرس وب سایت تشخیص داد؟ آدرس ایمیل را می توان با وجود علامت @ در آن تشخیص داد.

در زیر سه بخش آدرس ایمیل را مشاهده می کنید. بخش اول توسط کاربر انتخاب می شود.

علامت جداکننده نام کاربر و نام سرویس دهنده

