

- ۱- لپ تاپ را خاموش کنید
 - ۲- کابل شارژ باتری را از آن جدا کنید
 - ۳- باتری آن را بیرون بیاورید
 - ۴- کلید پاور را به مدت ۳۰ تا ۶۰ ثانیه نگه دارید!!
 - ۵- کابل شارژ باتری را به لپ تاپ وصل کنید و آن را روشن کنید به احتمال زیاد مشکل برطرف می شود
 - ۶- بعد از بالا آمدن ویندوز کاری انجام ندهید و بلافاصله آن را خاموش کنید
 - ۷- باتری را سر جای خود قرار دهید
 - ۸- لپ تاپ را روشن کنید
- اگر دوباره دچار همین مشکل شد به احتمال زیاد باتری عمر خود را کرده است و وقت پول خرج کردن است



بسیار از دوستان متاسفانه مشکلشان برطرف نشد

این راه حل قطعی نیست و ممکنه که دلایل دیگری هم داشته باشه :

- ◀ ممکنه رم نیاز به جدا شدن و جاسازی مجدد داشته باشه
- ◀ ممکنه مشکل از صفح نمایش باشه که باید با یک مانیتور و اتصال اون به لپ تاپ این حالت بررسی بشه
- ◀ ممکنه نرم افزاری باشه

در برخی لپ تاپ ها با نگه داشتن کلید های FN + F5

در برخی دیگر با نگه داشتن کلیدهای ((ویندوز + B)) (و دکمه پاور) که دکمه پاور بعد یک دقیقه رها بشه)

و درکل کلیدهای ترکیبی که باعث ورود به حالت ریکاوری بایوس یا خود ویندوز بشه

با ورود به بایوس و قرار دادن تنظیمات بر روی Default به احتمال زیاد مشکل برطرف میشه

- ◀ در لپ تاپ هایی که باطری ثابت دارن ممکنه کلیدی جهت ریست کردن باطری در پشت موجود باشه
- ◀ یک روش ابداعی اینکه اول از همه از خالی بودن کامل باطری مطمئن باشید (یعنی اونقدر روشن بزارید تا دیگه چون روشن کردن لپ تاپ رو نداشته باشه) حالا شارژر رو به لپ تاپ وصل کنید و بلافاصله بصورت همزمان سه تا کلید پاور و Shift و F8 رو باهم فشار بدید و روشنش کنید شاید درست بشه